

コンテスト用ロギングソフト CTESTWIN

(オール横浜コンテスト対応を中心に)

主な特徴

- 国内外の多くのコンテストに対応
- 交信時刻を自動入力
- 得点の自動計算
- 001 形式のコンテストナンバーも自動で送出ナンバリング
- 提出用ログ作成(電子ログ対応)
- リアルタイムでの獲得マルチ、得点表示
- 重複QSOチェック、パーシャルチェック
- USBIF4CW などのインタフェースを介して容易に CW 信号送出
- 他の電子ログへのデータ出力 (Hamlog CSV、ADIF)
- 無料ソフトで、かつ、丁寧なサポート


インストール

CTESTWIN ダウンロードページ

<http://e.gmob.jp/ctestwin/Download.html>


- 上記のダウンロードページにアクセスし、
「コンテスト用ロギングソフト CTESTWIN(4XX) ダウンロード」
をクリックしてインストールプログラムをダウンロード
- ※ ほかのプログラムが立ち上がっている場合は、すべて終了
- Ctw4XX.exe をダブルクリックしてインストール
- ※ 旧バージョンは、自動アンインストールしてから、インストール
- インストール終了後、PC を再起動

初期画面（最初の立ち上げ）



最初の立ち上げ時には、未設定
次回から、前回の
状態で立ち上がる。

ログ入力から終了まで



[事前設定]

- ① コンテスト選択
- ② 送信ナンバー

[ここで保存]

③ 名前をつけて保存

例えば
All_横浜_2018
(拡張子は自動的に付加)

[交信データ]

④ 相手局コール

⑤ 受信ナンバー


[周波数 / モード変更]

⑥ 周波数 / モード

[終了]

⑦ 上書き保存

コンテストの設定



表示が変わる



① 対象コンテストを選択

(以下、横コンの場合)

② Ctestwin ホームページで、

「国内コンテストMDファイル」をクリックし、「7月開催 マルチチェック用MDファイルダウンロード」を押して定義ファイルをダウンロードし、インストール

③ 対象コンテストを選択

④ 「ユーザー定義コンテストサーチ」ボタンを押す。

⑤ OK ボタンを押してから「オール横浜・市内MD」または「オール横浜・市外MD」を選択

※ 新規約対応の MD ファイルは、7月になってから提供 (?)

コンテストの設定 (Ctestwin 4.23 テスト版)



① 対象コンテストを選択

(以下、横コンの場合)

② 「オール横浜」を選択

③ 送信ナンバーを設定

01 ~ 18 は、市内局、00 は市外局
と自動判定

表示設定 (サブウィンドウの設定)

Band	QSOs	Pts	Multi
28MHz	127	254	19

Total	127	254	19
Score : 254x19=4,826点			

得点表示

N.	Date	Tim	Ur	Rem
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

マルチ表示

Call	N...	Freq	M...	Date Ti...	Rem
JA1GBX	11M				50M CW 2
JA1GBX	11L				50M CW 2
# JA1GHR	17	28MHz	SSB	7/17 0550	
JA1GHR	11H				50M CW 2

パーシャルチェック表示

表示(V) メニュー:

- マルチ表示
- 点数表示
- パーシャルチェック表示
- 10分タイマー
- 終了時間タイマー
- QSOレポートグラフ表示
- 周波数リスト表示
- Band Map (Main)
- Band Map (Sub)
- リグバンド切替表示
- Telnet
- Telnet (Sub)
- Fキー表示
- 音声メモ表示
- QSO結果の分析
- サブデュブ
- 他バンド取得マルチ表示
- 元のWindow Size
- 元の位置(左上)へ戻す
- SO2R(開発中. 動きません)

メインウィンドウ:

N.	Date	Tim	Ur	Rem
105	7/17	063		
106	7/17	063		
107	7/17	063		
108	7/17	063		
109	7/17	063		
110	7/17	063		
111	7/17	063		
112	7/17	064		
113	7/17	064		
114	7/17	064		
115	7/17	064		
116	7/17	064		
117	7/17	064		
118	7/17	064		
119	7/17	064		
120	7/17	065		
121	7/17	065		
122	7/17	065		
123	7/17	065		
124	7/17	065		
125	7/17	065		
126	7/17	065		
127	7/17	065		

コントロールパネル:


127局 08:13:13 CQ

Call: JA1G My RST: 59 Ur RST: 5917


28MHz SSB ユーザ定義点数付 オール横浜-市内 197好 個人局

設定 (1) 周波数・モード設定、送信ナンバー設定



使用する周波数・モード選択



送信コンテストナンバーをセット



設定 (2) 横コンで電信電話部門に参加する場合の設定



「規約」タブで、「モード異なればデュプレックスOK(CW/SSB)」にチェックを入れる。

(オール横浜コンテストでは、必須)